

LOG-FT BAG

Filetransfer zum Austausch mit dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) Kurzanleitung

VERSION 8.0

INSTALLATIONS- UND KONFIGURATIONSANLEITUNG

FEBRUAR 2013

LOG-FT BAG

Kurzanleitung zum Datenaustausch mit dem BAG

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, dass Sie sich für den Datenaustausch mit dem BAG per LOG-FT BAG entschieden haben.

Die Installation unseres Filetransfers ist denkbar einfach, jedoch gilt es, vor der Installation und für die spätere Konfiguration einige Vorbereitungen zu treffen.

Dieses Handbuch sowie die darin beschriebene Software werden unter Lizenz zur Verfügung gestellt und dürfen nur in Übereinstimmung mit den Lizenzbedingungen verwendet oder kopiert werden. Der Inhalt dieses Handbuchs dient ausschließlich Informationszwecken, kann ohne Vorankündigung verändert werden und ist nicht als Verpflichtung von Logics Software GmbH anzusehen. Logics Software GmbH gibt keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit oder Genauigkeit der Angaben in diesem Handbuch.

Kein Teil dieser Dokumentation darf, außer durch das Lizenzabkommen ausdrücklich erlaubt, ohne vorherige, schriftliche Genehmigung von Logics Software GmbH reproduziert, in Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form elektronisch, mechanisch, auf Tonträger oder auf irgendeine andere Weise übertragen werden.

© 2013 Logics Software GmbH. Alle Rechte vorbehalten

Alle hierin erwähnten Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

LOG-FT BAG

Kurzanleitung zum Datenaustausch mit dem BAG

Voraussetzungen / Vorbereitungen:

1. Sie benötigen entweder einen direkten Zugang zum DOI-Netz oder eine Anbindung an eine Kopfstelle, die den Zugang zum DOI-Netz bereitstellt.
2. Für den Dateitransfer mit dem BAG wird das Protokoll FTAM verwendet. Dieses Protokoll ist nur in den dafür bestimmten LOG-FT Versionen verfügbar.
3. Firewall-Einstellungen:
Abhängig von der Transfer Richtung wird der Dateitransfer vom lokalen LOG-FT oder vom BAG-Server initiiert. Entsprechend müssen in den Firewalls folgende Verbindungen freigeschaltet werden.
 - a. Vom lokalen LOG-FT BAG zum BAG-Server:

BAG-Testsystem: IP 192.168.45.132, Port 102

BAG-Produktionssystem: IP 192.168.45.131, Port 102
 - b. Für Transfers vom BAG (Test- oder Produktionssystem) zum LOG-FT:
Von Ihrer offiziellen DOI-Adresse Port 102 auf den Rechner mit LOG-FT BAG TCP Port 102
4. Da die Initiative zur Übertragung vom BAG immer beim BAG liegt, muss ihre LOG-FT BAG Installation stets vom BAG-Server erreichbar und empfangsbereit sein. Der passive Teil von LOG-FT wird daher immer als Dienst installiert.
5. Für den Empfang müssen Sie im Zuge der Anmeldung eine Kennung für den Zugang zu Ihrem LOG-FT BAG Server einrichten und dem BAG bekanntgeben.
6. Betriebssysteme: LOG-FT BAG unterstützt Windows XP/Vista/7 in Einzelplatz- und Windows Server 2003(R2)/2008(R2)/2012 in Serverinstallationen.

Auf Anfrage ist auch die Linux-Variante erhältlich.

LOG-FT BAG

Kurzanleitung zum Datenaustausch mit dem BAG


Einrichten des LOG-FT BAG

Die LOG-FT Versionen (BAG, BAG-Server) sind bereits weitgehend für die Verwendung mit dem BAG vorkonfiguriert.

Es müssen nur noch die Benutzer spezifischen Parameter ergänzt werden.

01) Eingehende Verbindungen vom BAG

Die Konfiguration des passiven Teils zum Empfangen von Dateien vom BAG erfolgt bereits während der Programm-Installation.



Während der lokale TCP Port 102 bereits fix vorkonfiguriert ist, müssen folgende Einstellungen noch durchgeführt werden:

LOG-FT BAG

Kurzanleitung zum Datenaustausch mit dem BAG

a. Eingabe einer Benutzerkennung:

Die Benutzerkennung erlaubt den Zugriff auf den lokalen LOG-FT BAG Dienst.


Diese Benutzerkennung muss im Anschluss an die Installation dem BAG mitgeteilt werden.

b. Eingabe eines Verzeichnisses für die empfangenen Dateien:

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, in welches lokale Verzeichnis die Dateien vom BAG abgelegt werden.

02) Ausgehende Verbindungen zum BAG (Senden)

Für das Versenden von Dateien zum BAG werden bereits 2 Sendevorlagen (eine für das Test- und eine für das Produktionssystem) mitgeliefert.




LOG-FT BAG

Kurzanleitung zum Datenaustausch mit dem BAG

In das Feld **Login** tragen Sie die Zugangsberechtigung zum BAG ein. Diese Berechtigung erhalten Sie vom BAG bei der Anmeldung.

Die beiden Vorlagen unterscheiden sich einzig durch die angegebene Zieladresse (Host IP-Adresse).



LOG-FT: Verbindungen (Sendeauftrag: Senden BAG Prod)

Schnittstelle: TCP/IP KA ab BCAM 12

Verbindungs-Nr.: 1

LOG-GATE Name: **LOG-GATE Port:**

TCP/IP KA ab BCAM 12

Host IP-Adresse: 192.168.45.131 **Host Portnummer:** 102

Partnerprogramm: FTAM **Stationsname:** FTAM

PC Portnummer: **Verwendetes Protokoll:** FTAM ISO 8571 (ASCII)

OK Abbrechen Hilfe

Änderungen in den Verbindungseinstellungen sollten nur auf Aufforderung durch das BAG oder Logics Software erfolgen.

Eine detaillierte Beschreibung des LOG-FT Filetransfers finden Sie im LOG-FT Handbuch, das als PDF-Datei jeder Installation beigelegt ist.

Für Rückfragen und Informationen zur Installation und Konfiguration stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung!

Ihr Logics Software Team

Support

Tel.: 089-552404-11 / Fax: 089-552404-44 / email: support@logics.de